




DRAW PERSONA TASTENKÜRZEL






PIXEL PERSONA TASTENKÜRZEL



ERWEITERTE TEXTOPTIONEN

Drücken Sie folgende Tasten für die entsprechend gekennzeichneten Aktionen:

Strg Alt Umschalt ⬆



Strg + T Panel **Zeichen**
Strg + ⬆ Dialogfeld **Typografie**


Strg + B Fett
Strg + I Kursiv
Strg + U Unterstrichen

Strg + Alt + L Links ausrichten
Strg + Alt + C Zentriert ausrichten
Strg + Alt + R Rechts ausrichten

Alt + ⬆ + ⬅ Noch engere Abstände
Alt + ⬆ + ➡ Noch weitere Abstände
Strg + Alt + ⬆ + ▲ Grundlinie präzise anheben
Strg + Alt + ⬆ + ▼ Grundlinie präzise absenken
Strg + ⬆ + ▼ Zeilenabstand präzise erhöhen
Strg + ⬆ + ▲ Zeilenabstand präzise verringern

AUSDRÜCKE

Verwenden Sie diese Ausdrücke in den Eingabefeldern des Panels **Transformieren** (und in anderen UI-Elementen).



B: 120 px

H: 150 px

B:	118+55	=	173 px	B:	*=75%	=	90 px
B:	37*4	=	148 px	B:	h+30	=	180 px
B:	+=80	=	200 px	B:	h-5	=	145 px
B:	--20	=	100 px	B:	2*h	=	300 px
B:	*=2	=	240 px	B:	h/2	=	75 px
B:	/=2	=	60 px	B:	gr*h	=	242.7 px
B:	*=1.4	=	168 px				

MODIFIER-TASTEN & ARBEITEN MIT EBENEN

Zeichnen & Malen	Alt	Schaltet kurzfristig zur Farbpipette um.	Pixelauswahl	Umschalt Strg Rechtsklick Alt	Schränkt den Auswahlrahmen auf ein Quadrat oder einen Kreis ein. Verschiebt anstelle der Auswahl die darunter liegende Ebene. Zur Auswahl hinzufügen. Aus Auswahl entfernen.
Werkzeug Freihandauswahl	Umschalt	Verbindet angeklickte Punkte mit geraden Linien.	Pixelwerkzeug	Strg	Radieren aus der aktuellen Ebene oder Objekten.
Allgemein	Umschalt Strg Alt Rechtsklick	Keht die Einschränkung des Seitenverhältnisses beim Skalieren um. Skaliert vom Mittelpunkt der Auswahl aus. Ignoriert während des Vorgangs die magnetische Ausrichtung. Dreht von der gegenüberliegenden Ecke der Ebene oder des Objekts aus.	Drehen	Umschalt	Beschränken der Drehung auf Schritte von 15 Grad.
Geometrische Formen	Strg	Verschiebt rote Griffe symmetrisch.	Auswählen	Umschalt Alt Rechtsklick + Ziehen Alt + Ziehen	Wählt mehrere Objekte und Ebenen aus. Wählt das Objekt oder die Ebene hinter der aktuellen Auswahl aus. Wählt Objekte/Ebenen aus, die teilweise von dem Auswahlrahmen erfasst sind. Ignoriert das ursprüngliche Objekt bzw. die Ebene unter dem Cursor.
Panel Ebenen	□ Ebene 1 ☞ Ebene 1 ☞ Ebene 1 ☞ Ebene 1	Doppelklick = Name der Ebene ändern Doppelklick = Auf Ebene zoomen Klick + Alt = Nur ausgewählte anzeigen Klick + Strg = Pixelauswahl aus Ebene erstellen	Neigen	Strg	Spiegelt die Neigung um die Mitte des Objekts.
Pfadtext	Umschalt Strg	Übernimmt die Distanz zwischen roten Griffen. Verschiebt rote Griffe symmetrisch.	Vektor- zeichenwerkzeuge	Umschalt Alt Strg	Schränkt die Griffwinkel auf 15 Grad ein. Erstellt einen Knoten als Spitz (für Spitzen und Ecken). Schaltet kurzfristig zur Knotenbearbeitung um (vom Zeichenstift).
Malen mit Pixelpinseln	Umschalt Strg + Umschalt + Ziehen Alt + Klick Rechtsklick + Alt + Ziehen	Zeichnet eine gerade Linie, um zwei Konturen/Striche zu verbinden. Links/rechts = Pinselbreite ändern; Aufwärts/abwärts = Pinselhärte ändern Nimmt die Farbe unter dem Cursor auf und wendet sie an. Links/rechts = Pinselbreite ändern; Aufwärts/abwärts = Pinselhärte ändern	Zoomwerkzeug	Alt + Klick Alt + Ziehen	Verringert die Zoomstufe. Zoomt auf den Auswahlrahmen.