




DRAW PERSONA TASTENKÜRZEL





PIXEL PERSONA TASTENKÜRZEL



ERWEITERTE TEXTOPTIONEN

Drücken Sie folgende Tasten für die entsprechend gekennzeichneten Aktionen:


Alt ⌘ Cmd ⌘ Umschalt ⇧ Ctrl ⌘



- ⌘ + T Panel **Zeichen** (Nutzen Sie zusätzlich ⌘, um die Schrittgröße zu erhöhen ◀ & ▶)
- ⇧ ⌘ + T Dialogfeld **Typografie** (Nutzen Sie zusätzlich ⌘, um die Schrittgröße zu verringern ▲ & ▼)
- ⌘ + B Fett
- ⌘ + I Kursiv
- ⌘ + U Unterstrichen
- ⌘ ⌘ + L Links ausrichten
- ⌘ ⌘ + C Zentriert ausrichten
- ⌘ ⌘ + R Rechts ausrichten

AUSDRÜCKE

Verwenden Sie diese Ausdrücke in den Eingabefeldern des Panels **Transformieren** (und in anderen UI-Elementen).





B: 120 px

H: 150 px


B: 118+55 = 173 px	B: *=75% = 90 px
B: 37*4 = 148 px	B: h+30 = 180 px
B: +=80 = 200 px	B: h-5 = 145 px
B: -=20 = 100 px	B: 2*h = 300 px
B: *=2 = 240 px	B: h/2 = 75 px
B: /=2 = 60 px	B: gr*h = 242.7 px
B: *=1,4 = 168 px	

GESTEN

Zoomen



Ansicht schwenken



Scrollen



Umschalt ⇧

MODIFIER-TASTEN & ARBEITEN MIT EBENEN

Zeichnen & Malen	Alt	Schaltet kurzfristig zur Farbpipette um.	Pixelauswahl	Umschalt Cmd Ctrl Alt	Schränkt den Auswahlrahmen auf ein Quadrat oder einen Kreis ein. Verschiebt anstelle der Auswahl die darunter liegende Ebene. Zur Auswahl hinzufügen. Aus Auswahl entfernen.
Werkzeug Freihandauswahl	Umschalt	Verbindet angeklickte Punkte mit geraden Linien.	Pixelwerkzeug	Cmd	Radieren aus der aktuellen Ebene oder Objekten.
Allgemein	Umschalt Cmd Ctrl Alt	Kehrt die Einschränkung des Seitenverhältnisses beim Skalieren um. Skaliert vom Mittelpunkt der Auswahl aus. Dreht von der gegenüberliegenden Ecke der Ebene oder des Objekts aus. Ignoriert während des Vorgangs die magnetische Ausrichtung.	Drehen	Umschalt	Beschränken der Drehung auf Schritte von 15 Grad.
Geometrische Formen	Cmd	Verschiebt rote Griffe symmetrisch.	Auswählen	Umschalt Alt Ctrl + Ziehen Alt + Ziehen	Wählt mehrere Objekte und Ebenen aus. Wählt das Objekt oder die Ebene hinter der aktuellen Auswahl aus. Wählt Objekte/Ebenen aus, die teilweise von dem Auswahlrahmen erfasst sind. Ignoriert das ursprüngliche Objekt bzw. die Ebene unter dem Cursor.
Panel Ebenen	☐ Ebene 1 ☒ Ebene 1 ☒ Ebene 1 ☒ Ebene 1	Doppelklick = Name der Ebene ändern Doppelklick = Auf Ebene zoomen Klick + Alt = Nur ausgewählte anzeigen Klick + Cmd = Pixelauswahl aus Ebene erstellen	Neigen	Cmd	Spiegelt die Neigung um die Mitte des Objekts.
Pfadtext	Umschalt Cmd	Übernimmt die Distanz zwischen roten Griffen. Verschiebt rote Griffe symmetrisch.	Vektor- zeichenwerkzeuge	Umschalt Alt Cmd	Schränkt die Griffwinkel auf 15 Grad ein. Erstellt einen Knoten als Spitz (für Spitzen und Ecken). Schaltet kurzfristig zur Knotenbearbeitung um (vom Zeichenstift).
Malen mit Pixelpinseln	Umschalt Ctrl + Alt + Ziehen Alt + Cmd + Klick	Zeichnet eine gerade Linie, um zwei Konturen/Striche zu verbinden. Links/rechts = Pinselbreite ändern; Aufwärts/abwärts = Pinselhärte ändern. Nimmt die Farbe unter dem Cursor auf und wendet sie an.	Zoomwerkzeug	Alt + Klick Alt + Ziehen	Verringert die Zoomstufe. Zoomt auf den Auswahlrahmen.